




查看器窗口偏好设置

设置在查看器窗口中与SUT互动的方式。



1. 现场模式切换键弹出菜单：实现捕获模式和现场模式之间的快速切换。

现场模式

2. 现场模式光标弹出菜单：该设置控制光标在查看器窗口中的出现方式。在弹出菜单中选择以下任一项：
- 本地光标。在任何可见的SUT光标上，显示本地eggPlant Functional的光标。
 - 指导框。在任何可见的SUT光标上，显示本地光标为一个导框。
 - 无。只显示SUT的本地光标，且通过VNC服务器显示。
3. 鼠标滚动轮弹出菜单：该设置用于设置在查看器窗口中滚动鼠标时，是控制本地查看器窗口，还是控制查看器窗口中的活动窗口。选择以下任一项：
- 远程系统。鼠标滚动发送到查看器窗口。
 - 本地窗口。将鼠标滚动应用到查看器窗口。（如果查看器窗口没有滚动条，鼠标滚动通过SUT发送。）
4. 鼠标右侧点按键和鼠标中间点按键：用于设置修饰符键，在查看器窗口中按住时，将左击变为右击或中击。（如果使用的是标准鼠标，按鼠标的右键和中键即可；只有在鼠标的右键和中键不可用时，才有必要如此设置。）
5. 现场模式中自动滚动窗口：勾选该复选框后，光标移出查看器窗口时，查看器窗口会向相应的方向滚动。
6. 现场模式中在窗口外跟踪鼠标：勾选该复选框后，查看器窗口的光标，会跟随窗口外鼠标的移动。

捕获模式

7. 记住图像文件夹以便存放下次捕获的图像：勾选该复选框后，eggPlant Functional会将新图像保存到上一张图像保存的文件夹中。
8. 显示捕获矩形边界：勾选该复选框后，会在捕获模式下的捕获区域周围显示一个灰色的边框。便于在黑色的背景上更容易发现捕获区域。
9. 捕获时使用文本为图像命名：勾选该复选框后，eggPlant Functional在捕获图像时，会使用OCR设置当前图像的名称到图像中检测到的所有文本上。
10. 捕获时检测闪烁图像：勾选该复选框后，eggPlant Functional会尝试在图像捕获时，识别闪烁图像。通常来说，这是一个有用的功能；但是，如果网络连接较慢，闪烁检测会拖慢图像捕获。
11. 默认搜索类型：设置图像的默认搜索类型。默认是模糊搜索。
- 精确
 - 模糊
 - 文本

为了解不同的搜索类型设置的详情，请参见“搜索”[这里](#)。