

打开测试套件


eggPlant Functional套件可帮助管理相关的脚本和图像。任何时候编写脚本或捕获图像，默认情况下均保存中当前套件中。

选择文件菜单 > 打开套件，可打开现有套件。
选择文件菜单> 新套件，可创建新套件。

如果套件已打开，可转到步骤 2：将被测系统（SUT）添加到连接列表。（更多有关套件编辑器的信息，请参考以下内容。）


脚本列表

脚本列表是套件中所有脚本的列表。对于每个脚本，均会显示脚本名称，悬停在特定脚本上时在工具提示框中显示修改日期和大小。可从该页签打开脚本，并在窗口主体区域内编辑。



脚本页签


打开多个脚本时，在窗口上方创建脚本页签。可用于在脚本间切换。



打开两个脚本的脚本页签


图像列表

图像列表是套件中所保存的所有图像的列表。可从该页签打开图像，并在窗口主体区域内编辑。



图像页签


打开多个图像时，在窗口上方创建图像页签。可使你能够轻松切换脚本和图像。



打开多个脚本和图像的图像页签

结果列表


结果列表是套件中所有脚本的列表。点击脚本可在窗口主体区域打开结果。对于每个脚本，均记录所有已执行的测试、脚本运行时间、每个测试的完整结果日志、脚本运行过程中捕获的图像。



结果窗格

计划列表


脚本列表包含已创建的计划。每个计划均显示当前和未来将运行的脚本的列表。它们可以是相互依赖的，也可以选择脚本左边的复选框按需求选择执行脚本。注：（脚本可来自任何套件，并不仅限于当前激活的套件。）



计划页签

设置列表

设置页签包含套件的一般信息，包括注释信息以及结果路径的位置。同时包含帮助程序套件的列表。帮助程序套件的脚本、图像和帮助程序可用于当前套件。作为核心套件，帮助程序套件的作用很大。其包括的脚本和图像可用于其他套件。



设置页签