

将待测系统（SUT）添加到连接列表

连接列表就像一个典型的聊天程序。你可选择希望连接的SUT，然后点击连接按钮。

在开启到SUT的连接前，需要将SUT添加到连接列表，如下所述。如果在连接列表中已有可用的SUT，转到步骤 3：开启同SUT的VNC连接。

在连接列表中添加SUT操作步骤

1. 在“连接”菜单中，选择连接列表。

2. 在“连接列表”中，点击添加。

3. 在文本框中填写SUT的连接信息：
所需的设置：
 - 显示名称
 - 服务器（IP 地址、主机名称或安卓设备）
 - 端口
 - 连接状态

可选设置

- 密码
- 用户名
- 跳过可用性检查
- 安全连（SSH）
- 记住此连接

上述字段的详细信息，请参考连接列表。

4. 点击“保存”。

成功保存连接后，可双击连接或选择并点击“连接”进行连接。

移动连接

取决于移动连接的类型，添加连接的步骤可能与上述指南存在差异。请参考[连接至eggOn](#)了解如何与eggOn移动VNC服务器建立移动连接。